


## Documentación Manipulador.

1) Abrir Terminal de Linux y ejecutar el comando **roscore**.

2) En otra ventana correr ejecutar **roslaunch manipulator\_control manipulator.launch**

Se cargara la simulación en rviz,



3) En otra ventana ejecutar **roslaunch manipulator\_control serial\_interface.py**

Nota: Verificar la dirección del puerto serial del ESP32.

```
self.ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1)
```

4) Comandos para mover interactuar con el manipulador:

- Posición en milímetros x,y,z.  
**rostopic pub /manipulator\_move geometry\_msgs/Point "{x: 100.0, y: 50.0, z: 20.0}"**
- Para abrir el gripper.  
**rostopic pub /manipulator\_gripper std\_msgs/Bool "data: true"**
- Para cerrar el gripper  
**rostopic pub /manipulator\_gripper std\_msgs/Bool "data: false"**
- Para regresar al 0,0,0 origen.  
**rostopic pub /manipulator\_home std\_msgs/Bool "data: true"**

## Configuración del ESP32.

Para usar el manipulador primero es necesario crear un objeto de la clase manipulator ejemplo:

### MANIPULATOR\_SHIELD festo\_Manipulator;

Después en el setup configurar su funcionamiento.

```
void setup() {  
  .....  
  festo_Manipulator.init();  
  festo_Manipulator.set_XYZ_STEPmm(5, 5, 25);           // 20 20 100 para 1/4 paso.  
  festo_Manipulator.set_XYZ_maxRPM(200, 200, 450);      // 200 rpm 200 rpm 450 rpm  
  festo_Manipulator.set_minSpeedPercentage(20);         // 20%  
  .....  
}
```

### init()

El método init(), inicializa la configuración de pines, y inicializa los finales de carrera, “Nota los finales de carrera funcionan por medio de hilos, en el core 1 del ESP32”

### set\_XYZ\_STEPmm( double Xstp\_mm, double Ystp\_mm, double Zstp\_mm )

El método set\_XYZ\_STEPmm() inicializa los pasos por milímetro para X, Y, Z, para saber este dato en caso de cambiar la husillo, se deben aplicar las siguientes fórmulas:

1) Para Z que tiene un Husillo:

Datos:

- Motor: NEMA 17 → **200 pasos por revolución**
- Microstepping → **paso completo “si se usa un 1/4 Microstepping = 4 ”**
- Husillo: T8 → **8 mm de avance por revolución**

Aplicando la fórmula:

$$\text{Pasos por mm} = \frac{\text{Pasos por revolución} * \text{Microstepping}}{\text{Avance por revolución (mm)}} = \frac{200 * 4}{8} = 25 \text{ pasos/mm}$$

2) Para X, Y que usan una polea dentada:

Datos:


- Correa: GT2 (2 mm por diente)
- Polea: 20 dientes
- Motor: NEMA 17 (200 pasos por revolución)
- Microstepping: 1 paso completo.

Fórmula:

$$\text{Pasos por mm} = \frac{\text{Pasos por revolución} * \text{Microstepping}}{\text{Paso de correa} * \text{Dientes de la polea}} = \frac{200 * 1}{20 * 2} = 5 \text{ pasos/mm}$$

**set\_XYZ\_maxRPM ( double \_XmaxRPM, double \_YmaxRPM, double \_ZmaxRPM ).**

Este método inicializa la velocidad máxima que puede alcanzar cada motor a pasos, de acuerdo al un perfil de velocidades polinomial de quinto orden.





Para este ejemplo la velocidad máxima será 200 rpm, y será 0 al llegar a los 40 mm.

**set\_minSpeedPercentage (double percent).**


Como bien se sabe los motores a pasos funcionan a base de señales cuadradas, donde la frecuencia de dicha señal es el parámetro que marca la velocidad a la que irá nuestro motor.

Sin embargo para el caso de la velocidad 0 o cercanas al 0 la frecuencia de dicha señal sería  $f=0$  y  $T \rightarrow \infty$ , lo que causa problemas de interpretación para el ESP32, movimientos raros, pérdidas de pasos y torque; es por ello que no se parte de una velocidad 0 si no de un valor en % de la velocidad máxima.



Para este ejemplo para un velocidad de 100 rpm, se pare de 10 rpm,

Nota: Si se desea trabajar de manera lineal poner este valor al 100 %



Nota: Este porcentaje aplica para todos los motores. Es decir de momento no es posible que uno esté al 100 % y otro al 10 %, aplica para todos.

### **move\_X ( double mm )**

Este método mueve al eje X cierta distancia en milímetros -mm para retroceder +mm para avanzar, detiene el avance al detectar el final de carrera.

### **move\_Y ( double mm )**

Este método mueve al eje Y cierta distancia en milímetros -mm para retroceder +mm para avanzar, detiene el avance al detectar el final de carrera.

### **move\_Z ( double mm )**

Este método mueve al eje Z cierta distancia en milímetros -mm para retroceder +mm para avanzar, detiene el avance al detectar el final de carrera.

### **move\_XYZ ( double Xmm, double Ymm, double Zmm );**

Este método mueve al eje XYZ simultáneamente cierta distancia en milímetros -mm para retroceder, +mm para avanzar, detiene el avance en el eje al detectar el final de carrera.

### **move\_Home ( );**

Este método mueve al eje XYZ, al punto 0,0,0.

### **get\_FRX ( )**

Retorna un bool con el estado del final de carrera X.

### **get\_FRY ( )**

Retorna un bool con el estado del final de carrera Y.

### **get\_FRZ ( )**

Retorna un bool con el estado del final de carrera Z.

### **move\_Claw ( bool dir , uint16\_t vel, long \_t )**

Este método mueve la garra del manipulador, en un sentido, a una velocidad en rpm, y un cierto tiempo.

Nota: Pasar el límite de la garra puede dañar el servo y el mecanismo.

### **Ejemplo de uso.**

```
#include "Manipulator_Shield.h"
```

```
MANIPULATOR_SHIELD festo_Manipulator;
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println("Iniciando Manipulador...");  
  festo_Manipulator.init();  
  festo_Manipulator.set_XYZ_STEPmm(5, 5, 25);           // 20 20 100 para 1  
  festo_Manipulator.set_XYZ_maxRPM(200, 200, 450);      // 200 rpm 200 rpm 450 rpm  
  festo_Manipulator.set_minSpeedPercentage(20);         // 15%  
  Serial.println("Manipulador listo.");  
}
```

```
void loop() {  
  Serial.println("Moviendo eje X +100 mm...");  
  festo_Manipulator.move_X(100.0);  
  delay(100);
```

```
  Serial.println("Moviendo eje Y +50 mm...");  
  festo_Manipulator.move_Y(50.0);  
  delay(100);
```

```
  Serial.println("Moviendo eje Z +30 mm...");  
  festo_Manipulator.move_Z(+30.0);
```

```
delay(100);

Serial.println("Moviendo eje X -100 mm. Y -50 mm. Z -30 mm.");
festo_Manipulator.move_XYZ( -50.0, -25, -15 );
delay(100);

Serial.println("Moviendo garra...");
festo_Manipulator.move_Claw(true, 200, 1000); // Direccion: true, Vel: 200, Tiempo: 1000 ms
delay(100);

Serial.println("Regresando a Home...");
festo_Manipulator.move_Home();
delay(2000);

Serial.println("Movimiento completo. Repetir en 0.5 segundos.");
delay(500);
}
```